

基本

接続メニューの**ホスト設定**でホスト一覧ウインドウを表示し、**新規登録**ボタンを押して押すと設定ウインドウを表示します。
ここで、ホストの設定を行ないます。

The screenshot shows a dialog box titled "ホストの設定" (Host Settings). It has five tabs: "基本" (Basic), "拡張" (Expansion), "文字コード" (Character Code), "ダイヤルアップ" (Dial-up), and "高度" (Advanced). The "基本" tab is active. The fields are as follows:
- "ホストの設定名(N)" (Host Setting Name): Biglobe
- "ホスト名(アドレス)(N)" (Host Name (Address)): ftp.biglobe.ne.jp
- "ユーザ名(U)" (Username): anonymous
- "パスワード/パスフレーズ(P)" (Password/Phrase): masked with asterisks, with a checked checkbox labeled "anonymous"
- "ローカルの初期フォルダ(L)" (Local Initial Folder): D:\\$Tmp, with a browse button (...)
- "ホストの初期フォルダ(R)" (Host Initial Folder): /pub, with a button labeled "現在のフォルダ" (Current Folder)
- A checkbox at the bottom: "最後にアクセスしたフォルダを次回の初期フォルダとする(F)" (Use last accessed folder as next initial folder), which is unchecked.
Buttons at the bottom: OK, キャンセル (Cancel), ヘルプ (Help).

タイトル

ホスト一覧画面に表示するタイトルを入力します。

ホスト名(アドレス)

ホスト名(アドレス)を入力します。

ユーザ名

ログインユーザ名を入力します。Anonymousでログインするときは、**anonymous**ボックスをクリックすると、ユーザ名とパスワードがセットされます。パスワードがセットされないときは、**ユーザ設定**でユーザのメールアドレスを設定してください。

ユーザ名を入力しないでおくと、接続時にユーザ名をたずねます。

パスワード/パスフレーズ

パスワード(またはパスフレーズ)を入力します。パスワードは * で表示されます。パスワードを入力しないでおくと、接続時にパスワードをたずねます。

空のパスワードをホストに送りたい時は、スペースを1文字だけ入力しておいてください。

ローカルの初期フォルダ

ログイン時のローカル側のフォルダを入力します。

ホストの初期フォルダ

ログイン時のホスト側のフォルダを入力します。

現在のフォルダ

ホストに接続しているとき、現在のフォルダをログイン時のフォルダに設定します。

最後にアクセスしたフォルダを初期フォルダとする

以前にホストに接続した時に最後にアクセスしたフォルダを初期フォルダにします。